




縱橫口訣及筆形表

一橫二豎三點捺，又四插五方塊六，
七角八八九是小，撇與左勾都是零。

1		形 淋 兆
2		收 巡 紅
3		江 袁 近
4		支 在 式 剎 花
5		青 打 春 或
6		吃 國 是
7		長 刀 凹 巴
8		公 羊 走 金 每
9		尖 恭 恆 紅
0		香 牛 川 了

單字取碼規則

縱橫碼以漢字四角的筆形編碼，依次序為左上、右上、左下、右下，如果一個漢字不足四碼則有幾碼取幾碼。例如：「我」的編碼為「0307」。



循	張	雅	殘	說
0026	1103	1301	1307	3867

簡約原則 ——若右上角的筆形與左上角的筆形重複、右下角的筆形與左下角的筆形重複、左上角的筆形與左下角的筆形重複、右上角的筆形與右下角的筆形重複，則有幾碼取幾碼。字例：

川	個	這	花	易	小	懂
02	062	333	427	600	9	941

盡取原則 ——若一個角可用多於一種筆形代表，則選取筆畫最多的筆形，即是有多取多。字例：

經	輕	捧	則	粗
2191	5151	5505	6280	9791

有高優先取原則 ——若漢字的左上角或右上角呈角形的筆形，則取較高的筆形。字例：

他	律	黝	成	偉
0427	0525	6430	5307	0425

方向性原則 ——取筆形時一般不斷開，但從不同的角度，取的筆形不一樣時，該筆形便會斷開分別取碼。字例：

予	長	已	羽	凶
100	7173	177	1710	227

詞組取碼規則

縱橫漢字輸入法的特點是詞組輸入，輸入速度因此大大提高。

詞組特性	取碼原則	取碼
二字詞組	33 規則	取每個字的前三碼
保(0629) 護(3464) → 保護 (062346)		
三字詞組	222 規則	取每個字的前二碼
聖(161) 誕(3064) 節(8870) → 聖誕節 (163088)		
四字詞組	2112 規則	取第一字和第四字的前二碼， 第二字和第三字的前一碼
身(0740) 體(7501) 健(0524) 康(309) → 身體健康 (077030)		
多字詞組	21111 規則	取第一字的前二碼，第二，三，四，五字的前一碼， 往後的字不取任何碼
香(06) 港(3417) 特(0450) 別(6200) 行(0120) 政(1814) 區(7171) → 香港特別行政區 (063060)		

快易碼取碼法

縱橫碼又將常用字及詞組編成 1 碼及 2 碼的「快易碼」，令輸入更容易、快捷。例如：

簡碼	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
字	的	要	將	這	有	把	是	與	會	小
詞組	香港	可以	經濟	沒有	教育	中國	國家	學習	人民	常常

功能鍵說明

Num Lock	萬能鍵/詞庫切換鍵
/	字結束鍵/字聯想鍵
*	詞結束鍵/詞聯想鍵
-	標點符號/向前翻頁
+	向後翻頁/數字引導鍵
Enter	輸入碼全部清除/換行鍵
. Del	單一輸入碼清除